

淡中首頁  
加入最愛  
聯絡信箱

☆~★2006 第七屆台灣學校網界博覽會開好

| 本站首頁

| 討論區 | 本站公告 | 作業繳交 |

網站分類導航 [網站首頁](#)>>[電腦管理](#)>>[教室管理](#)

日期：2003年9月2日 張貼者：admin 人氣：8829

## GHOST指令集

標題	硬碟對拷 COPY
指令	GHOST -CLONE,MODE=COPY,SRC=1,DST=2
說明	GHOST -CLONE,MODE=動作指令 SRC=來源 (1代表第一顆硬碟) DST=目的 (2代表第二顆硬碟 __ 儲存的路徑)

標題	將硬碟備份成映像檔 DUMP
指令	GHOST -CLONE,MODE=DUMP,SRC=1,DST=E:\GHOSTP.GHO
說明	GHOST -CLONE,MODE=動作指令 SRC=來源 (1代表第一顆硬碟) DST=目的 (儲存的路徑及檔名 __ <a href="#">E:\GHOSTP.GHO</a> )

標題	分割磁區對拷 PCOPY
指令	GHOST -CLONE,MODE=PCOPY ,SRC=1:1,DST=2:1
說明	GHOST -CLONE,MODE=動作指令 SRC=來源 (1:1代表第一顆硬碟的第一個分割磁區) DST=目的 (2:1代表第二顆硬碟的第一個分割磁區 __ 儲存的路徑)

標題	將硬碟分割磁區備份成映像檔 PDUMP
指令	GHOST -CLONE,MODE=PDUMP,SRC=1:1,DST=E:\GHOSTP.GHO
說明	GHOST -CLONE,MODE=動作指令 SRC=來源 (1:1代表第一顆硬碟的第一個分割磁區) DST=目的 (儲存的路徑及檔名 __ <a href="#">E:\GHOSTP.GHO</a> )

標題	將映像檔還原到硬碟 LOAD
指令	GHOST -CLONE,MODE=LOAD,SRC=E:\GHOSTP.GHO,DST=1
說明	GHOST -CLONE,MODE=動作指令 SRC=來源 (來源的路徑及檔名 __ <a href="#">E:\GHOSTP.GHO</a> ) DST=目的 (儲存的硬碟 __ 1代表第一顆硬碟)

標題	將映像檔還原到硬碟分割磁區 PLOAD
指令	GHOST -CLONE,MODE=PLOAD,SRC=E:\GHOSTP.GHO:1,DST=1:1
說明	GHOST -CLONE,MODE=動作指令 SRC=來源 (來源的路徑及檔名 __ <a href="#">E:\GHOSTP.GHO:1</a> ) DST=目的 (儲存的硬碟 __ 1:1 代表第一顆硬碟的第一個分割磁區)

標題	常用的參數方法
指令	GHOST -CLONE,MODE=PLOAD,SRC=E:\GHOSTP.GHO:1,DST=1:1 -RB -SURE -SKIP=(TOOLS)
說明	GHOST -CLONE,MODE=動作指令 SRC=來源 (來源的路徑及檔名 __ <a href="#">E:\GHOSTP.GHO:1</a> )

說明	DST=目的 ( 儲存的硬碟 __ 1:1 代表第一顆硬碟的第一個分割磁區 ) -RB 執行完還原程式時,重新開機 -SURE 不用詢問是否覆寫 --SKIP=(TOOLS) 不覆寫 TOOLS目錄中的檔案
標題	常用的參數方法
指令	GHOST -CLONE,MODE=DUMP,SRC=1,DST=E:\GHOSTP.GHO -Z2 -SPLIT=640
說明	GHOST -CLONE,MODE=動作指令 SRC=來源 ( 1代表第一顆硬碟 ) DST=目的 ( 儲存的路徑及檔名 __ E:\GHOSTP.GHO ) -Z2 硬碟的壓縮比為 2 ( 約50%的壓縮比 ) -SPLIT=640 指定壓縮檔的容量上限

**相關專題:** 電腦技巧

- 電腦保養秘方(2004/6/25 下午 12:37:00)[2213]
- Windows 98和Windows XP多重開機(2003/9/2 下午 11:34:00)[8246]
- Windows 的HOTKEY(熱鍵)(2003/9/2 下午 01:00:00)[1638]
- windows的快速開機(2003/9/2 下午 04:56:00)[3875]
- 主機發生錯誤之嗶聲說明(2004/10/9 下午 09:53:09)[5974]

[MORE...](#)**相關評論:**

沒有相關評論

評分 :  

淡中資訊教學網2003/08/15 -----回淡中首頁 -----資訊組服務信箱  
伺服器頁面執行時間: 0.078秒